

Mozilla Firefox (Windows版)

クライアント証明書を、Windows版のFirefoxに登録したり、Firefoxから削除したりする方法を説明します。

Firefoxでは、作業の途中にマスターパスワードの入力を要求されることがあります。

Firefoxの詳しい操作手順は、Firefoxのサポートページ、または各種マニュアルを参照してください。

[mozilla support](#)

クライアント証明書を登録する


クライアント証明書を、Firefoxに登録する方法を説明します。

ここでは、次の環境を例に説明します。


- OS: Windows 8.1 Pro
- Webブラウザ: Mozilla Firefox 60.0
- クライアント証明書: サイボウズクラウドサービス(セキュアアクセス)のクライアント証明書

- 1 システム管理者から、クライアント証明書と、クライアント証明書のパスワードを入手します。
 - 1 セキュアアクセス(cybozu.com)のクライアント証明書の場合:
システム管理者がクライアント証明書のダウンロードを許可している場合は、ユーザー自身でクライアント証明書とパスワードを入手できます。
入手する手順は、[セキュアアクセスを利用している場合](#)のSTEP1とSTEP2を確認してください。

- 2 Webブラウザのメニューバーの「ツール」から[オプション]を選択します。



メニューを開くアイコン  をクリックし、[オプション]をクリックしても表示できます。




「オプション」タブが表示されます。

- 3 左側のメニューで、[プライバシーとセキュリティ]をクリックします。




- 4 「証明書」の[証明書を表示]をクリックします。




- 5 「あなたの証明書」タブをクリックし、[インポート]をクリックします。




- 6 手順1で入手した、クライアント証明書「(ユーザーのログイン名).pfx」を選択し、[開く]をクリックします。



マスターパスワードの入力画面が表示された場合は、Webブラウザに設定したマスターパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



7 手順1で入手した、クライアント証明書のパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



8 クライアント証明書が登録されていることを確認し、[OK]をクリックします。



9 「オプション」タブを閉じます。


10 Webブラウザを起動し、アドレス欄に「https://(サブドメイン名).s.cybozu.com/」を入力します。

- 1 リモートサービスのクライアント証明書をお使いの場合：
リモートサービス用のURLを入力する必要があります。入力するURLは次のページを

参照してください。

リモートサービスマニュアル:[URLを指定してアクセスする](#)

- 11 証明書の選択画面が表示される場合は、登録したクライアント証明書を選択し、[OK]をクリックします。



お使いの環境のログイン画面が表示されます。



これで、クライアント証明書の登録は終了です。

クライアント証明書を差し替える

使用しているクライアント証明書を新しいものに差し替えます。

- 1 システム管理者から、新しいクライアント証明書と、クライアント証明書のパスワードを入手します。
- 2 古いクライアント証明書を削除します。
[クライアント証明書を削除する](#)
- 3 新しいクライアント証明書を登録します。
[クライアント証明書を登録する](#)


クライアント証明書を削除する

クライアント証明書を削除します。


ここでは、次の環境を例に説明します。

- OS: Windows 8.1 Pro
- Webブラウザ: Mozilla Firefox 60.0
- クライアント証明書: サイボウズクラウドサービス(セキュアアクセス)のクライアント証明書

- 1 Webブラウザのメニューバーの「ツール」から[オプション]を選択します。



メニューを開くアイコン  をクリックし、[オプション]をクリックしても表示できます。




「オプション」タブが表示されます。

- 2 左側のメニューで、[プライバシーとセキュリティ]をクリックします。




- 3 「証明書」の[証明書を表示]をクリックします。




- 4 「あなたの証明書」タブをクリックし、削除する証明書を選択して、[削除]をクリックします。



- 5 確認画面で、[OK]をクリックします。



マスターパスワードの入力画面が表示された場合は、Webブラウザに設定したマスターパスワードを入力し、[OK]をクリックします。



6 クライアント証明書が削除されたことを確認し、[OK]をクリックします。



7 「オプション」タブを閉じます。
これで、クライアント証明書の削除は終了です。